

DEPHY-EXPE 2019

Règles de décisions – Pucerons

Sous abri non chauffé

Démarrage de l'essai
 = Mix de parasitoïdes*
 1dose/250 m²
 1 fois / 15j
 + gestion des abords
 + plantes de service

Observation
 des cultures
 1 fois / semaine

Etat sanitaire sain
 et stabilisé

Mix de parasitoïdes
 1dose/ 500 m²
 1 fois / 4 semaines

Attaque légère :
 +5% de plantes
 infestées par pucerons

Conditions non favorables
 à l'apports d'auxiliaires
 T° < 15-16 °C

Chrysopes
 10-20 ind/m² sur foyers
 1 fois /15j
 + Savon noire sur 1ers foyers

Conditions favorables
 à l'apports d'auxiliaires
 T° > 15-16 °C

Mix de parasitoïdes 1dose/ 250 m²
 1 fois / 15j
 Aphidoletes 1 ind/m² sur foyers
 1fois /15j
 + Savon noire sur 1ers foyers

Attaque moyenne :
 10-20% de plantes
 infestées par des
 colonies de pucerons

Conditions non favorables
 à l'apports d'auxiliaires
 T° < 15-16 °C
 Parasitisme faible
 < 20-30 % pucerons parasités

Savon noire
 Ou Eradicoat 75ml/L - 2X
 Sur toute la surface

Conditions favorables
 à l'apports d'auxiliaires
 T° > 15-16 °C

Parasitisme abondant
 > 40-50 % pucerons
 parasités

Laisser les auxiliaires
 naturels agirent

Parasitisme faible
 < 20-30 % pucerons
 parasités

Mix de parasitoïdes 1dose/ 250 m²
 1 fois / 15j
 Aphidoletes 1 ind/m² sur tout
 1fois /15j
 + Savon noire sur foyers

Attaque forte :
 + de 40 % de plantes infestées par
 des colonies de pucerons
 et selon sensibilité plante

Spruzit EC 1 mL/m²

NB : Les seuils en % de plantes infestées sont à titre indicatifs et à adapter selon chaque région

**Mix parasitoïdes : ornaprosect (1 dose=240 individus)*